



Apresentação: como usar o video hosting?

1. Abra o app "Builderall Video Hosting". Clique nesta parte para inserir um arquivo de vídeo ou de áudio. No exemplo, iremos inserir um vídeo;



2. Esta janela irá aparecer. Escolha o vídeo desejado. Você terá duas opções de inserir o vídeo. A primeira é clicar no vídeo e depois em "Abrir" e a segunda opção é clicar e segurar o vídeo e arrastá-lo para dentro da caixa;



3. Depois do vídeo ser codificado, ele irá aparecer assim. Clique em "OK";

Carregando novo vídeo ou áudio

Tamanho máximo do arquivo em 3GB. Hospedamos vídeos em formatos MP4 e WEBM. Mais espaço será usado na sua conta do que o vídeo original.

Nome do vídeo

BA video

BRING YOUR BUSINESS

0:00 / 6:35



OK

4. Clique em "Meus Vídeos";




Dashboard




Meus vídeos




5. Para visualizar o vídeo, clique em "Vídeos";



6. Irá aparecer essa tela com o vídeo já armazenado;



7. Clique nos três pontinhos. Irá subir esse menu. Vamos verificar cada funcionalidade dele;



8. Clicando em "Editar Opções de Vídeo" irá aparecer essas configurações. Aqui poderá alterar o nome do arquivo, desabilitar o mudo e inserir uma "Cover" ao seu vídeo. Clique aqui para saber mais;

Editar



BA video

Tema da Contagem Regressiva

☒ Exibir título no vídeo pausado

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5



Desabilitar mudo


Click here to unmute video

Compartilhar

Fechar

Salvar


Editar



Desabilitar mudo

Click here to unmute video

Cover

 Selecionar arquivo

Arraste e solte arquivo ou clique para upload

Tipo de ajuste do Poster

☐ Ajustar

☐ Contém

☒ Cover

Permitir Domínios

Fechar

Salvar

9. Clicando em "Código Embed", essa janela irá aparecer. Já vem configurado por padrão com essas três opções, porém, poderá ajustar conforme a sua necessidade. Vamos passar rapidamente por eles;

Embed seu Vídeo



☒ Autoplay ☒ Exibir Contagem Regressiva ☒ Exibir controles
☐ Velocidade do Playback ☐ Vídeo Loop

Countdown appears ONLY when autoplay with sound is not allowed on device



<https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/?autc>



```
<iframe width="100%" height="100%"  
src="https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3s  
x8/?  
autoplay=1&countdown=1&controls=1&allowpause=1"  
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
```



10. Se desabilitar o "Autoplay", somente a opção "Exibir Controles" ficará marcada. Mas isso não impede de você habilitar outras funções. **IMPORTANTE: Caso esteja utilizando uma "Cover" no seu vídeo, ela só irá aparecer se a opção "Autoplay" estiver desabilitada;**

Embed seu Vídeo



Autoplay



Exibir controles



Velocidade do Playback



Vídeo Loop



<https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/?con>





```
<iframe width="100%" height="100%"  
src="https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/  
?controls=1&allowpause=1" frameborder="0"  
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```




11. Desabilitando "Exibir Controles", irá aparecer essas opções com "Permitir pausar" selecionado;


Embed seu Vídeo



 Autoplay  Exibir controles


 Som e controles de tela cheia  Permitir pausar

 Vídeo Loop

 <https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/?allow> 



```
<iframe width="100%" height="100%"  
src="https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/  
?allowpause=1" frameborder="0" allow="accelerometer;  
autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"  
allowfullscreen></iframe>
```



12. Após terminar a sua configuração, seu código HTML e Iframe estarão prontos para serem utilizados. Note que a cada mudança que fizer nas seleções dos controles, o código Iframe irá mudar.

*** Utilize o código HTML para compartilhar o vídeo com seus clientes, ou poderá utilizar em uma ação em um botão, por exemplo;**

*** Utilize o código Iframe para inserir o vídeo na sua página no Cheetah;**

Embed seu Vídeo



- ☒ Autoplay ☐ Exibir Contagem Regressiva ☐ Exibir controles
☒ Som e controles de tela cheia ☒ Permitir pausar
☐ Vídeo Loop




<https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/?autc>




```
<iframe width="100%" height="100%"  
src="https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/  
?autoplay=1&allowpause=1&soundfs=1" frameborder="0"  
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```



13. Clique na opção "Download vídeo" para baixar o vídeo no seu computador. Irá aparecer essa janela, basta escolher o local onde o vídeo será armazenado e clicar em "Salvar";



14. A opção "Mover para pasta" serve para organizar os seus vídeos de uma maneira que fique fácil acessá-los. Para isso, basta clicar no nome da pasta que quer enviar o vídeo;



15. Em "Exibir Estatísticas de Vídeo", clicando em "Visualizações por duração", você pode verificar se os usuários assistiram o vídeo até o final, ou até determinada porcentagem do vídeo. Isso é importante para te dar um feedback se o vídeo está agradando ou não;

Estatísticas de Vídeo



Visualizações por duração

Por quantidade de visualizações

0 / 0 Usuários que assistiram menos de 25% do vídeo

0 / 0 Usuários que assistiram entre 25-50% do vídeo

0 / 0 Usuários que assistiram entre 50-75% do vídeo

0 / 0 Usuários que assistiram entre 75-100% do vídeo

0 / 0 Usuários que assistiram o vídeo até o fim

16. Em "Por quantidade de visualizações", irá te mostrar o número de visualizações que o vídeo teve. Mais uma importante informação para saber se o vídeo está impactando seus cliente ou não;

Estatísticas de Vídeo ✕

Visualizações por duração **Por quantidade de visualizações**

Visualizações nas últimas 24 horas

0

Visualizações na semana anterior

0

Visualizações no mês anterior

0

Total de visualizações

0

17. Em "Editar Tags de Vídeo & Transparência", vamos verificar primeiro como adicionamos um "thumbnail" no vídeo. para isso, clique em "Adicionar Tag";



18. Essa janela irá aparecer. Em "Conteúdo", você terá duas opções. Vamos ver a opção "Imagem"

primeiro;

Adicionar nova Tag

Conteúdo
Tipo da Tag

Imagem

Snackbar

Selecionar arquivo

Arraste e solte arquivo ou clique para upload


Cronometragem
Hora de Início

Adicionar

Ação
Ação do Clique
Nenhum

Posição
Posição X
100
Posição Y
100
Escala
1

19. Clicando nesse local, uma janela irá aparecer. Escolha a imagem desejada e poderá clicar e arrastar para dentro do retângulo, ou clique na imagem e depois em "Abrir";



20. A imagem escolhida irá aparecer dessa maneira;

Conteúdo

Tipo da Tag

Imagem



21. Em "Ação", poderá inserir uma dessas três opções na sua imagem. Assim, quando a pessoa clicar na imagem, a ação será executada. Vamos inserir uma URL primeiro;

Ação

Ação de Cliente

Nenhum

URL

Telefone

Email

22. Escolha a opção URL e depois insira o link;

Ação

Ação do Clique

URL

URL para navegar

www.builderall.com

23. Insira aqui um telefone. Não esqueça de colocar o DDD da região;

Ação

Ação do Clique

Telefone

Insira aqui um número de telefone com DDD

Número de telefone para ligar

24. Caso queira utilizar um e-mail, insira um e-mail nessa opção;

Ação

Ação do Clique

Email

Email para email

exemplo@exemplo.com

25. Aqui poderá ajustar a imagem no seu vídeo. A Posição X refere-se a movimentar a imagem na horizontal;

Posição

Posição X


100

Posição Y

100

Escala

1



26. A posição Y, movimenta a imagem na vertical;

Posição

Posição X

100

Posição Y

100

Escala

1



27. Em "Escala" irá definir o tamanho da imagem. Aqui, poderá deixar a escala negativa para uma imagem menor;

Posição

Posição X

100

Posição Y

100

Escala

1



28. Essa opção é para configurar quando a Tag irá aparecer no seu vídeo;

Cronometragem

Hora de Início

0

Fim

0

☒ Até o fim

29. Aqui é para definir quando ela irá desaparecer. Caso deixe 0 (zero) por padrão, ela vai até o final do vídeo. No momento que escolheu alguma minutagem, perceba que o botão de "Até o fim" não fica mais habilitado;

Cronometragem

Hora de Início

0

Fim


10

☐ Até o fim

30. Após feita todas as configurações, clique em "Adicionar" para salvar;

Adicionar

* Assim que a imagem irá aparecer no seu vídeo. Caso queira fazer algum ajuste nas configurações, só clicar na imagem menor;



31. Vamos verificar agora, como adicionar um "Snackbar". Aqui terá que inserir um texto;

Conteúdo

Tipo da Tag

Snackbar

Texto Snackbar

Insira um texto aqui

32. Poderá escolher dentre essas três ações;



Ação

Ação do Clique

Nenhum

URL

Telefone

Email

33. Escolha a opção URL e depois insira o link;

Ação

Ação do Clique

URL

URL para navegar

www.builderall.com

34. Insira aqui um telefone. Não esqueça de colocar o DDD da região;

Ação

Ação do Clique

Telefone

Insira aqui um número de telefone com DDD

Número de telefone para ligar

35. Caso queira utilizar um e-mail, insira um e-mail nessa opção;

Ação

Ação do Clique

Email

Email para email

exemplo@exemplo.com

36. Na "Posição Vertical" escolha entre "Topo" e "Abaixo" para posicionar o texto;

Posição

Posição Vertical

Topo

Abaixo

37. Na "Posição Horizontal" escolha entre "Esquerda", "Centro" ou "Direita" para posicionar o texto;

Posição

Posição Vertical

Esquerda

Centro

Direita

38. Essa opção é para configurar quando o texto irá aparecer no seu vídeo;

Cronometragem

Hora de Início

0

Fim

0

☒ Até o fim

39. Aqui é para definir quando ele irá desaparecer. Caso deixe 0 (zero) por padrão, ele vai até o final do vídeo. No momento que escolheu alguma minutagem, perceba que o botão de "Até o fim" não fica mais habilitado;

Cronometragem

Hora de Início

0

Fim

10

☐ Até o fim

* Assim que será mostrado o texto no seu vídeo;





BRING YOUR BUSINESS




Clique aqui!!!

* Para configurar o texto, clique nessa opção ao lado;


 Tags

 Chroma Key

Adicionar Tag

 Builder

Clique aqui!!!



Posição

▼

Cronometragem


▼

Ação

▼

Conteúdo

▼

 Deletar essa Tag

40. Para utilizar o Chroma Key, basta habilitá-lo aqui. Esta ferramenta serve para tirar o fundo dos vídeos;

 Tags

 Chroma Key


☐ Habilitar Chroma Key

41. Aqui terá que escolher a cor do fundo que quer retirar. Clique na barra verde e selecione a cor;


☒ Habilitar Chroma Key

Vídeos com chroma key habilitado não suportam tela cheia e controles padrões do player.

Cor do Chroma Key. Clique no vídeo para selecionar



42. No exemplo, foi retirada a cor roxa de fundo do vídeo;



Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar 
Equipe Builderall

Revision #2

Created Mon, Aug 10, 2020 7:31 PM

Updated Tue, Jul 13, 2021 6:56 PM