



Apresentação: como usar o video hosting?

1. Abra o app "Builderall Video Hosting". Clique nesta parte para inserir um arquivo de vídeo ou de áudio. No exemplo, iremos inserir um vídeo;



2. Esta janela irá aparecer. Escolha o vídeo desejado. Você terá duas opções de inserir o vídeo. A primeira é clicar no vídeo e depois em "Abrir" e a segunda opção é clicar e segurar o vídeo e arrastá-lo para dentro da caixa;



3. Depois do vídeo ser codificado, ele irá aparecer assim. Clique em "OK";

Carregando novo vídeo ou áudio

Tamanho máximo do arquivo em 3GB. Hospedamos vídeos em formatos MP4 e WEBM. Mais espaço será usado na sua conta do que o vídeo original.

Nome do vídeo

BA video

BRING YOUR BUSINESS

0:00 / 6:35



OK

4. Clique em "Meus Vídeos";




Dashboard




Meus vídeos




5. Para visualizar o vídeo, clique em "Vídeos";



6. Irá aparecer essa tela com o vídeo já armazenado;



7. Clique nos três pontinhos. Irá subir esse menu. Vamos verificar cada funcionalidade dele;



8. Clicando em "Editar Opções de Vídeo" irá aparecer essas configurações. Aqui poderá alterar o nome do arquivo, desabilitar o mudo e inserir uma "Cover" ao seu vídeo. Clique aqui para saber mais;

Editar



BA video

Tema da Contagem Regressiva

☒ Exibir título no vídeo pausado

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5



Desabilitar mudo


Click here to unmute video

Compartilhar

Fechar

Salvar


Editar✕



Desabilitar mudo

Click here to unmute video

Cover

 Selecionar arquivo

Arraste e solte arquivo ou clique para upload

Tipo de ajuste do Poster

☐ Ajustar

☐ Contém

☒ Cover

Permitir Domínios

Fechar

Salvar

9. Clicando em "Código Embed", essa janela irá aparecer. Já vem configurado por padrão com essas três opções, porém, poderá ajustar conforme a sua necessidade. Vamos passar rapidamente por eles;

Embed seu Vídeo



☒ Autoplay ☒ Exibir Contagem Regressiva ☒ Exibir controles
☐ Velocidade do Playback ☐ Vídeo Loop

Countdown appears ONLY when autoplay with sound is not allowed on device



<https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/?autc>



```
<iframe width="100%" height="100%"  
src="https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3s  
x8/?  
autoplay=1&countdown=1&controls=1&allowpause=1"  
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
```



10. Se desabilitar o "Autoplay", somente a opção "Exibir Controles" ficará marcada. Mas isso não impede de você habilitar outras funções. **IMPORTANTE: Caso esteja utilizando uma "Cover" no seu vídeo, ela só irá aparecer se a opção "Autoplay" estiver desabilitada;**

Embed seu Vídeo



Autoplay



Exibir controles



Velocidade do Playback



Video Loop



<https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/?con>






```
<iframe width="100%" height="100%"  
src="https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/  
?controls=1&allowpause=1" frameborder="0"  
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```



11. Desabilitando "Exibir Controles", irá aparecer essas opções com "Permitir pausar" selecionado;


Embed seu Vídeo




 Autoplay  Exibir controles


 Som e controles de tela cheia  Permitir pausar

 Vídeo Loop

 <https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/?allow> 



```
<iframe width="100%" height="100%"  
src="https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/  
?allowpause=1" frameborder="0" allow="accelerometer;  
autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"  
allowfullscreen></iframe>
```



12. Após terminar a sua configuração, seu código HTML e Iframe estarão prontos para serem utilizados. Note que a cada mudança que fizer nas seleções dos controles, o código Iframe irá mudar.

*** Utilize o código HTML para compartilhar o vídeo com seus clientes, ou poderá utilizar em uma ação em um botão, por exemplo;**

*** Utilize o código Iframe para inserir o vídeo na sua página no Cheetah;**

Embed seu Vídeo



- ☒ Autoplay ☐ Exibir Contagem Regressiva ☐ Exibir controles
☒ Som e controles de tela cheia ☒ Permitir pausar
☐ Vídeo Loop




<https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/?autc>




```
<iframe width="100%" height="100%"  
src="https://videomng.builderall.com/embed/Z8DmQS3sx8/  
?autoplay=1&allowpause=1&soundfs=1" frameborder="0"  
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```



13. Clique na opção "Download vídeo" para baixar o vídeo no seu computador. Irá aparecer essa janela, basta escolher o local onde o vídeo será armazenado e clicar em "Salvar";



14. A opção "Mover para pasta" serve para organizar os seus vídeos de uma maneira que fique fácil acessá-los. Para isso, basta clicar no nome da pasta que quer enviar o vídeo;



15. Em "Exibir Estatísticas de Vídeo", clicando em "Visuzalizações por duração", você pode verificar se os usuários assistiram o vídeo até o final, ou até determinada porcentagem do vídeo. Isso é importante para te dar um feedback se o vídeo está agradando ou não;

Estatísticas de Vídeo



Visualizações por duração

Por quantidade de visualizações

0 / 0 Usuários que assistiram menos de 25% do vídeo

0 / 0 Usuários que assistiram entre 25-50% do vídeo

0 / 0 Usuários que assistiram entre 50-75% do vídeo

0 / 0 Usuários que assistiram entre 75-100% do vídeo

0 / 0 Usuários que assistiram o vídeo até o fim

16. Em "Por quantidade de visualizações", irá te mostrar o número de visualizações que o vídeo teve. Mais uma importante informação para saber se o vídeo está impactando seus cliente ou não;

Estatísticas de Vídeo ✕

Visualizações por duração **Por quantidade de visualizações**

Visualizações nas últimas 24 horas

0

Visualizações na semana anterior

0

Visualizações no mês anterior

0

Total de visualizações

0

17. Em "Editar Tags de Vídeo & Transparência", vamos verificar primeiro como adicionamos um "thumbnail" no vídeo. para isso, clique em "Adicionar Tag";



18. Essa janela irá aparecer. Em "Conteúdo", você terá duas opções. Vamos ver a opção "Imagem"

primeiro;

Adicionar nova Tag

Conteúdo
Tipo da Tag

Imagem

Snackbar

Selecionar arquivo

Arraste e solte arquivo ou clique para upload

Cronometragem
Hora de Início


Adicionar

Ação
Ação do Clique
Nenhum

Posição
Posição X
100
Posição Y
100
Escala
1

19. Clicando nesse local, uma janela irá aparecer. Escolha a imagem desejada e poderá clicar e arrastar para dentro do retângulo, ou clique na imagem e depois em "Abrir";

Adicionar nova Tag



20. A imagem escolhida irá aparecer dessa maneira;

Conteúdo

Tipo da Tag

Imagem ▼



21. Em "Ação", poderá inserir uma dessas três opções na sua imagem. Assim, quando a pessoa clicar na imagem, a ação será executada. Vamos inserir uma URL primeiro;

Ação

Ação de Cliente

Nenhum

URL

Telefone

Email

22. Escolha a opção URL e depois insira o link;

Ação

Ação do Clique

URL

URL para navegar

www.builderall.com

23. Insira aqui um telefone. Não esqueça de colocar o DDD da região;

Ação

Ação do Clique

Telefone

Insira aqui um número de telefone com DDD

Número de telefone para ligar

24. Caso queira utilizar um e-mail, insira um e-mail nessa opção;

Ação

Ação do Clique

Email

Email para email

exemplo@exemplo.com

25. Aqui poderá ajustar a imagem no seu vídeo. A Posição X refere-se a movimentar a imagem na horizontal;

Posição

Posição X


100

Posição Y

100

Escala

1



26. A posição Y, movimenta a imagem na vertical;

Posição

Posição X

100

Posição Y

100

Escala

1



27. Em "Escala" irá definir o tamanho da imagem. Aqui, poderá deixar a escala negativa para uma imagem menor;

Posição

Posição X

100

Posição Y

100

Escala

1



28. Essa opção é para configurar quando a Tag irá aparecer no seu vídeo;

Cronometragem

Hora de Início

0

Fim

0

☒ Até o fim

29. Aqui é para definir quando ela irá desaparecer. Caso deixe 0 (zero) por padrão, ela vai até o final do vídeo. No momento que escolheu alguma minutagem, perceba que o botão de "Até o fim" não fica mais habilitado;

Cronometragem

Hora de Início

0

Fim


10

☐ Até o fim

30. Após feita todas as configurações, clique em "Adicionar" para salvar;

Adicionar

* Assim que a imagem irá aparecer no seu vídeo. Caso queira fazer algum ajuste nas configurações, só clicar na imagem menor;



31. Vamos verificar agora, como adicionar um "Snackbar". Aqui terá que inserir um texto;

Conteúdo

Tipo da Tag

Snackbar

Texto Snackbar

Insira um texto aqui

32. Poderá escolher dentre essas três ações;

The screenshot shows the 'Ação' (Action) dropdown menu. The title 'Ação' is at the top. Below it, the text 'Ação do Clique' is visible. The dropdown is open, showing three options: 'Nenhum' (None), 'URL', 'Telefone' (Phone), and 'Email'. The 'URL' option is highlighted with a red rectangular border.

33. Escolha a opção URL e depois insira o link;

Ação

Ação do Clique

URL

URL para navegar

www.builderall.com

34. Insira aqui um telefone. Não esqueça de colocar o DDD da região;

Ação

Ação do Clique

Telefone

Insira aqui um número de telefone com DDD

Número de telefone para ligar

35. Caso queira utilizar um e-mail, insira um e-mail nessa opção;

Ação

Ação do Clique

Email

Email para email

exemplo@exemplo.com

36. Na "Posição Vertical" escolha entre "Topo" e "Abaixo" para posicionar o texto;

Posição

Posição Vertical

Topo

Abaixo

37. Na "Posição Horizontal" escolha entre "Esquerda", "Centro" ou "Direita" para posicionar o texto;

Posição

Posição Vertical

Esquerda

Centro

Direita

38. Essa opção é para configurar quando o texto irá aparecer no seu vídeo;

Cronometragem

Hora de Início

0

Fim

0

☒ Até o fim

39. Aqui é para definir quando ele irá desaparecer. Caso deixe 0 (zero) por padrão, ele vai até o final do vídeo. No momento que escolheu alguma minutagem, perceba que o botão de "Até o fim" não fica mais habilitado;

Cronometragem

Hora de Início

0

Fim

10

☐ Até o fim

* Assim que será mostrado o texto no seu vídeo;





BRING YOUR BUSINESS




Clique aqui!!!

* Para configurar o texto, clique nessa opção ao lado;


 Tags

 Chroma Key

Adicionar Tag

 Builder

Clique aqui!!!



Posição

▼

Cronometragem


▼

Ação

▼

Conteúdo

▼

 Deletar essa Tag

40. Para utilizar o Chroma Key, basta habilitá-lo aqui. Esta ferramenta serve para tirar o fundo dos vídeos;

 Tags

 Chroma Key


☐ Habilitar Chroma Key

41. Aqui terá que escolher a cor do fundo que quer retirar. Clique na barra verde e selecione a cor;


☒ Habilitar Chroma Key

Vídeos com chroma key habilitado não suportam tela cheia e controles padrões do player.

Cor do Chroma Key. Clique no vídeo para selecionar



42. No exemplo, foi retirada a cor roxa de fundo do vídeo;



Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar 
Equipe Builderall

Revision #2

Created Mon, Aug 10, 2020 7:31 PM

Updated Tue, Jul 13, 2021 6:56 PM